ココスタ

MT4設定ガイド

- MT4のインストール
- ブローカーのセットアップ
- ツール（インジケータ）のインストール
- メールアラート設定

ココスタ

MT4をインストールする

以下のサイトからMT4を無料で入手することができます。

ウィンドウズの方 → GCI

https://www.gcitrading.com/platforms-services/downloads

MACの方 → XM

https://www.xm.com/metatrader-mac

インストール方法は、以下の講義で確認いただけます。

https://direct.cocosta.jp/courses/82253/lectures/1183122

ココスタ

ブローカーを準備する

無料デモ口座を提供している主なブローカーは、以下のとおりです。

＜FX・コモディティ・株式等一式＞
GCI-FINANCIAL

＜暗号通貨＞
SimpleFX

MT4上のデモ口座申請画面（次ページ参照）に進み、上記ブローカー名を半角英数でタイプすると次に進めます。

ココスタ

MT4ブローカーのセットアップ参考

MT4で主要暗号通貨を提示するブローカーとデモ口座開設方法＆使いどころ

https://direct.cocosta.jp/courses/216031/lectures/3354305

↑MT4上からブローカーのデモ口座を申請する方法です。

1分37秒あたりからを参照ください

ココスタ

ツールをインストールする

① ツール（MT4インジケータ）をダウンロードする

② ファイルを解凍する

③ 指定フォルダーに移動しMT4を再起動する

以下の講義を参照ください

ツールをMT4へインストールする方法

https://direct.cocosta.jp/courses/73677/lectures/1072040

ココスタ

メールアラートを設定しよう

- ツールによって、インジケーターが決まった値に到達をした時点で、メールアラートを送信することができます。
- まずは以下のページからYahooのメールアドレスを取得しておきましょう。
- http://promo.mail.yahoo.co.jp/


ココスタ

メールアラートの設定方法

1. MT4のメニューから「ツール」→「オプション」に移動



設定



① 「□有効にする」にチェックを入れる

② SMTPサーバー部：[smtp.mail.yahoo.co.jp:587]

SMTPログインID： Yahooメールのログイン ID　（@以下は不要）

SMTPパスワード：Yahooメールのログインパスワード

発信元：Yahooのアドレス　（@以下も全て記入）。

送信先：着信させたいメールアドレス

③ テストをクリックして設定を確認

※ ブローカーによって週末にサーバーを落としています。メール送信が上手く行かないときには、平日に再度テストをしてみてください。

※　メール不要なら、設定タブ内「有効にする」を外してください。

ココスタ

ツールの月次更新方法

ツールは、月末に更新が必要となります。更新はとても簡単です。

① ツールの更新お知らせがメールで届く
② 更新ファイルをダウンロード
③ 指定場所にドロップ

以上です。

もし複数の画面にツールを配置している場合は、以下の講義にて一括更新方法をご確認いただけます。

複数チャートに配置したツールの時限ファイルを一括で更新する方法
https://direct.cocosta.jp/courses/73677/lectures/1073311

ココスタ

これまでに届いたご質問と回答へのリンク

ダウンロードしたファイルをクリックしてもインストールできません
https://direct.cocosta.jp/courses/73677/lectures/1073408

ipadにインストールはできますか？(2017年4月3日)
できません。

パソコンがスリープ状態になってしまいます（2017年4月3日）
https://direct.cocosta.jp/courses/73677/lectures/2432938

同じ取引ペアの異なる時間足をまとめて検知するには？
https://direct.cocosta.jp/courses/73677/lectures/2979428